

## Ajustarea timpului de afișare pentru Tool Palettes

### Problema

Se dorește controlarea valorilor de timing ale opțiunii Auto-hide pentru Tool Palettes, prin ajustarea timpului de afișare.

### Soluție

Setările pentru timpul de afișare sunt salvate ca profil fix într-un fișier de tip XML.

Acest fișier se poate edita modificând valorile implicite. Pașii de urmat:

1. Crearea unei copii de siguranță a fișierului FixedProfile.aws și editarea lui cu un editor de text. Acest fișier se găsește, de exemplu pentru AutoCAD® 2009 și AutoCAD LT 2009, în locația:  
**C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support\Profiles**  
**C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2009\R14\enu\Support\Profiles**
2. Deschideți fișierul cu un editor de text, precum Microsoft® Notepad.
3. Căutați șirul de caractere "<AcApData>", localizat la începutul fișierului.
4. Imediat după aceste caractere scrieți sau copiați și lipiți informațiile următoare:  
<PaletteRolloutInfo PaletteRolloutDelay="100"/>  
<PaletteRollupInfo PaletteRollupDelay="800" PaletteHoldopenDelay="4000"/>

**Notă:** Aceste valori sunt specificate în milisecunde. În exemplul anterior valorile prezentate sunt identice cu cele implicite:

- 1/10 secunde pentru timpul de Rollout – închidere a barei
- 8/10 secunde pentru timpul de Rollup – deschidere a barei
- 4 secunde pentru timpul Hold Open – cât timp rămâne deschisă

Editați valorile după cum doriți. De exemplu, pentru a schimba valoarea timpului Hold Open la 5 secunde, folosiți următoarele valori:

```
<PaletteRollupInfo PaletteRollupDelay="800" PaletteHoldopenDelay="5000"/>
```

5. Salvați și închideți fișierul.
6. Reporniți AutoCAD-ul pentru actualizarea acestor setări.

**Notă:** Aceste modificări sunt globale și se aplică tuturor paletelor.